



Specifi[®]

Manual de Instalación

REQUISITO BÁSICO PARA INSTALAR EL SOFTWARE SPECIFI

Para habilitar la instalación del software Specifi es necesario que su computadora tenga uno de los siguientes sistemas operativos:

Windows® 8, 8.1 - 64 bits

Windows® 10 - 64 bits

Requisitos mínimos para Specifi Design (Specifi Design o Design +):

- Procesador de la CPU: Intel® Quad Core® 2.8 GHz o Core i5, i7 2.6 GHz
- RAM: 8 GB o más
- GPU: tarjeta gráfica Direct3D dedicada con capacidad mínima de 2GB (GPU sugerida compatible con AutoCAD/Revit)
- Adaptador de pantalla de video en color de 1280 x 1024 de 32 bits (Color Verdadero)
- 2 GB de disco duro disponibles sin incluir la instalación de bibliotecas
- Configuración de escala de visualización (textos, iconos, aplicaciones): 100%

Specifi Design es compatible con:

AutoCAD de 2016 a 2020 (no versión LT)

Revit de 2016 a 2019 (no versión LT)

BricsCAD V18 y V19

(no es necesario si desea instalar Specifi Design +)

Requisitos mínimos para Specifi Quote (cotización):


- Procesador: Intel® Dual Core® 2.6 G o superior
- RAM: 4 GB de RAM o más
- Adaptador de pantalla de video en color de 1280 x 1024 de 32 bits (Color Verdadero)
- 2 GB de disco duro disponibles sin incluir la instalación de bibliotecas
- Configuración de escala de visualización (textos, iconos, aplicaciones): 100%

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener un **NOMBRE DE USUARIO** (generalmente su correo electrónico) y **CONTRASEÑA**, los cuales le han permitido habilitar el acceso al área reservada del sitio web de Specifi. En caso de que no tenga esta información, le pedimos que se ponga en contacto con nuestro Servicio de atención al cliente enviando un correo electrónico a helpdesk@specifiglobal.com.


8 SIMPLES PASOS PARA INSTALAR SU SOFTWARE SPECIFI

1 Usando el enlace recibido, descargue y ejecute el archivo "setup_main_win.exe".

Primero, seleccione el idioma de instalación deseado y haga clic en Next.



2 Por favor, lea y acepte los términos de la licencia para proceder a la instalación.




3 Seleccione **Sp Design y Sp Quote** y vaya al siguiente paso. Al elegir la primera opción, el procedimiento de instalación instalará de forma predeterminada SPECIFI DESIGN y QUOTE.

Si no se ha instalado previamente CAD Engine (motor) compatible, Specifi instalará SPECIFI DESIGN+ y QUOTE (CAD Engine incluido).

Se recomienda esta instalación.


Haga clic en la casilla de verificación **Sp Quote** si sólo necesita ese paquete.



Mientras se ejecuta el proceso de instalación, el Specifi Installer descarga e instala el software de requisitos previos también.


Si desea instalar **Specifi Server**, le recomendamos que se ponga en contacto con el soporte técnico de Specifi, enviando un correo electrónico a helpdesk@specifiglobal.com.

Al elegir "**Custom Installation** (Instalación personalizada)", puede establecer el modo de configuración (Independiente/Red) y las rutas para la base de datos principal de Specifi, los proyectos y las bibliotecas. Por favor, no cambie la configuración predeterminada.



Haga clic en el botón "Instalar".

- 4 Si está instalando Specifi DESIGN y su PC tiene más de un CAD Engine (motor) instalado, (motor compatible con AutoCAD) se mostrará la siguiente pantalla. A continuación, seleccione la línea correspondiente al CAD Engine que desea utilizar con Specifi y haga clic en el botón "Siguiente".



- 5 Llene el formulario con su nombre de usuario y contraseña (recibido por nuestro operador) y haga clic en el botón "Request (Solicitar)".

Sp Installer

Specifi® Installer

Installation status

It may take a while to install Specifi® on your computer.

Log In

Insert the username and password received per Email from our sales team and click on REQUEST

Username

Password

Request

Cancel All trademarks and logos belong to their respective owners Previous Next

El código de instalación se genera automáticamente.

Sp Installer

Specifi® Installer

Installation status

It may take a while to install Specifi® on your computer.

Log In

Insert the username and password received per Email from our sales team and click on REQUEST

Username

Password

Request


Contact Name
Gio ██████████

Installation code
██████████1090

Cancel All trademarks and logos belong to their respective owners Previous Next



Si su información es correcta, por favor haga clic en el botón "Siguiete".

- 6 Ahora comenzará la configuración de la base de datos Specifi. Una vez completada, se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "OK".



El Specifi Installer (instalador) comienza a descargar el paquete de instalación.

- 7 El asistente de instalación se iniciará para instalar el software de Specifi. Haga clic en el botón "Install (Instalar)".



Nota: la ventana del MS-DOS (pantalla negra) puede abrirse como se puede ver a continuación.

```
C:\User\User\AppData\Local\Temp\CustomActions_1.0.0\CustomActions.exe
DB provider is updating itself: Database initialized...
DB provider is updating itself: Verifying DB contents...
DB provider is updating itself: Verifying languages contents...
DB provider is updating itself: Verifying ApplicationTable contents...
DB provider is updating itself: Verifying ContactCategories contents...
DB provider is updating itself: Verifying Currencies contents...
DB provider is updating itself: Verifying Zones contents...
DB provider is updating itself: Verifying States contents...
DB provider is updating itself: Verifying DocumentTypes contents...
DB provider is updating itself: Verifying Tags contents...
DB provider is updating itself: Verifying AttachmentTypes contents...
DB provider is updating itself: Verifying ConnectionConstraints contents...
DB provider is updating itself: Verifying TicketTypes contents...
DB provider is updating itself: Verifying TypoDoc contents...
DB provider is updating itself: Verifying Mail Percentage contents...
DB provider is updating itself: Verifying MethodPayment contents...
DB provider is updating itself: Verifying Progressive Serial Number, Activity, Ticket Code contents...
DB provider is updating itself: Database content initialized...
Filling AreCoordinatesHidden field...
Filling IsComponent field for prices tables (may take few minutes)...
Filling IsComponent field for description tables (may take few minutes)...
Filling IsComponent field for accessories tables (may take few minutes)...
Inserting contract back image subcategory...
Inserting contract closing text category...
Inserting contract dealer logo category...
Inserting contract first page image category...
Inserting contract footer category...
Inserting contract header category...
```

Por favor, no tome ninguna medida. La pantalla del MS-DOS se cerrará automáticamente.

El mensaje de confirmación le informa que la instalación se ha completado con éxito.



8 En su escritorio, encontrará 3 iconos: Specifi (icono azul), Specifi LiveUpdate (icono blanco), SP-Connect (icono azul con auriculares).


 El primero identifica el icono de inicio de su software Specifi

 El segundo permite descargar las bibliotecas de los fabricantes autorizados y las actualizaciones de software.

 El tercero permite ejecutar la conexión remota con el soporte técnico de Specifi.

Una vez completada la instalación, Specifi LiveUpdate se inicia automáticamente.


Haga clic en el botón "Download – Update (Descarga -Actualización)" para descargar e instalar las actualizaciones disponibles.




Una vez que se instalen las actualizaciones, comience a utilizar Specifi.

CÓMO DESINSTALAR EL SOFTWARE DE SPECIFI

- 1 Para desinstalar el software, vaya al Panel de Control de Windows y haga clic en "Programs and Features (Programas y Características)".
- 2 Seleccione el producto SpecifiSuite y haga clic en el botón "Uninstall (Desinstalar)" que aparece en la parte superior.



Confirme haciendo clic en el botón "Sí"



Specifi será ahora desinstalado de su PC, pero las carpetas y archivos (creados o modificados después de las instalaciones permanecerán en su PC).

Puede realizar una eliminación completa de todos estos elementos.

La eliminación completa de todas las carpetas y archivos de Specifi tiene que ser completada por un **técnico calificado**.

- 1 El software de instalación de Specifi crea las siguientes carpetas: C:\Users\[windows_user]\ AppData\Roaming\Specifi Global LLC C:\Users\[windows_user]\ AppData\Local\Specifi_Global_LLC C:\Users\[windows_user]\ AppData\Local\SpecifiGlobal C:\Users\Public\Roaming\SpecifiGlobal

Puede borrar estas carpetas para una completa desinstalación.

- 2 En una instalación local todos los proyectos, que contienen dibujos y/o ofertas, se guardan en la siguiente carpeta:

C:\Users\[windows_user]\ Documents\SpecifiProjects

- 3 También se crea una carpeta de copia de seguridad para los proyectos eliminados a través de la interfaz del software Specifi:

C:\Users\Public\Documents\SpecifiBackup\SpecifiProjects

Advertencia: esta carpeta de copia de seguridad no contiene archivos y subcarpetas borrados manualmente por el usuario.

En caso de que necesite otra información, le pedimos que se ponga en contacto con nuestro soporte técnico enviando un correo electrónico a helpdesk@specifiglobal.com.